

## Requisiti Tecnici

### Hardware

Componente	Requisito Minimo	Specifiche Raccomandate
Processore	IntelCore i3 (10th Gen+), AMD Ryzen 3, Apple M1 at 2.0 GHz+	Intel Core i7+,Ryzen5+,AppleM1+ at 2.5 GHz+
Core CPU liberi	Minimo 2 core disponibili	3-4 core disponibili
Utilizzo CPU a riposo	Inferiore al 30% prima dell'avvio del test	Inferiore al 15%
RAM	4 GB (almeno 2 GB liberi prima dell'avvio)	8 GB (almeno 4 GB liberi)
Spazio su Disco	10 GB liberi o il 10% della capacità totale	20 GB liberi
Scheda Grafica	512 MB memoria interna / 1 GB memoria grafica esterna	1 GB memoria interna / 1.5 GB memoria grafica esterna
Cuffie	Over-ear chiuse con buona imbottitura. Si raccomandano cuffie con cancellazione del rumore e microfono su asta (boom). Vedi sotto.	
Microfono	Integrato nella cuffia tramite asta flessibile (boom). Cancellazione del rumore o direzionale (minimo). Connessione USB o stereo standard ( <b>Bluetooth non supportato</b> ). <b>Non utilizzare microfoni integrati nel computer.</b>	
Webcam	640x480. Obbligatoria su tutti i computer e laptop utilizzati dai candidati.	

### Software

Sistema Operativo	Windows 10 (64-bit), supportato fino al 15 ottobre 2025 Windows 11 Apple Mac con macOS 13 (Ventura) o versioni successive
Browser	<b>Deve essere installato il Talview Secure Browser su tutti i computer dei candidati.</b> <a href="https://pages.talview.com/securebrowser/">https://pages.talview.com/securebrowser/</a>  Il Secure Browser non è compatibile con i Chromebook.

### Network

Velocità Banda Internet	5 - 10 Mbps in upload e download per candidato (velocità della rete locale)
-------------------------	---

## Configurazione Speaking Test

Il test di speaking di Linguaskill utilizza HTML5, quindi è necessario usare un browser compatibile per eseguire il test.

Web Browser	Compatibile con Linguaskill?
Google Chrome	✓
Versioni recenti di Microsoft Edge (v93+)	✓

Deve essere attiva solo una cuffia (headset) sul computer.  
Segui le istruzioni qui sotto per disattivare altri dispositivi audio:

Windows 10/11	Apple Mac OS
Nella barra delle applicazioni di Windows, fai clic sull'icona del suono e seleziona Apri impostazioni audio. Apri il Pannello di controllo audio.	Vai in Impostazioni, quindi nella sezione Suono. Seleziona i microfoni che non verranno usati per il test e silenziale spostando il cursore del volume di input tutto a sinistra.
Vai alla scheda Riproduzione, fai clic destro su qualsiasi dispositivo che non sia la cuffia che userai e clicca su Disattiva.	Seleziona la cuffia che userai per il test e imposta il volume di input al massimo.
Vai alla scheda Registrazione e disattiva tutti gli altri dispositivi di registrazione, tranne quello che userai per il test.	

Regola il volume del PC/laptop e anche quello della cuffia. Esegui il [Technical Check](#) in Metrica per verificare che l'audio e il [microfono](#) funzionino correttamente..

Ci sarà un ulteriore controllo all'inizio del test di Speaking per assicurarsi che l'audio funzioni e che le risposte vengano registrate correttamente.

**Non iniziare il test se non senti chiaramente la tua voce nella registrazione di prova.**

- Assicurati di avere una sola cuffia attiva
- Utilizza un browser compatibile con HTML5
- Verifica che la connessione Internet sia stabile per tutta la durata del test
- Regola il volume del PC e della cuffia
- Controlla che la cuffia non sia disattivata (mute)
- Verifica che la cuffia possa registrare l'audio
- Assicurati che il microfono non sia troppo vicino o troppo lontano dalla bocca
- I settaggi di eventuali applicazioni audio di terze parti siano corretti, oppure che l'applicazione sia disattivata

Se, dopo aver effettuato tutti i controlli sopra indicati, la registrazione non funziona ancora, ti preghiamo di contattare il tuo centro.